






Соединение частей фартука

Последовательность соединения



Повторение


Условное изображение швов для фартука




- *Стачной вразутюжку
(соединение частей пояса)
- * Накладной - вподгибку с открытым срезом (соединение кармана и нижней части)
- *Вподгибку с закрытым срезом (верхние срезы кармана, нагрудника, боковые и нижний срезы нижней части фартука)
- *Обтачной (концы пояса и бретелей)

Швы для фартука


Стачной шов.



Настрочной шов.



Шов вподгибку с открытым и закрытым срезом.




Шов для соединения пояса и частей фартука

■ Настрочной

■ Условное изображение шва




■ накладной



Подогнуть срезы кармана на изнаночную сторону на ширину стачивания верхних углов, приутюжить и отогнуть. Обработать нижние углы, как показано на рисунке




Подогнуть и заметать срезы. Приутюжить карман




ОБРАБОТКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ФАРТУКА


Подвернуть нижний срез фартука на изнаночную сторону на 5 мм и заутюжить. Подвернуть нижний срез фартука еще раз по намеченной линии подгибки низа и заметать




Застрочить на расстоянии 2 мм от подогнутого края. Удалить нитки заметочных строчек. Приутюжить. Срезать выступающие припуски шва на



Подвернуть боковые срезы фартука на изнаночную сторону на 5 мм и заутюжить. Подвернуть боковые срезы фартука второй раз по намеченным линиям и заметать, аккуратно заправляя припуски швов в уголках




Застрочить на расстоянии 2 мм от подогнутых краев фартука. Удалить нитки заметочных строчек. Приутюжить.




ОБРАБОТКА БРЕТЕЛЕЙ


Сложить деталь бретели пополам, лицевой стороной внутрь. Уровнять срезы. Сколоть булавками



Сметать бретель по продольному и одному поперечному срезам. Удалить булавки




Обтачать бретель на расстоянии 10 мм от срезов. Удалить нитки сметочной строчки. Срезать припуски на шов в уголках наискосок, оставив 2-3 мм



Вывернуть бретель на лицевую сторону



Выметать шов обтачивания бретели прямыми стежками




Приутюжить бретель. Удалить нитки выметывания




ОБРАБОТКА ПОЯСА


Сложить деталь пояса пополам, лицевой стороной внутрь. Уровнять срезы. Сколоть булавками




Сметать концы пояса на расстоянии 9 мм от срезов до контрольных точек. Расстояние между контрольными точками равно мерке Ст. Удалить булавки




Обтачать концы пояса на расстоянии 10 мм от срезов. Удалить нитки сметочной строчки. Срезать припуски на шов в уголках наискосок, оставив 3 мм



Вывернуть концы пояса на лицевую сторону, аккуратно выправляя уголки колышком. Выметать пояс прямыми стежками



Приутюжить пояс. Удалить нитки выметывания



Практическая работа (инструкционная карта)



- Сложить нижнюю часть и нагрудник по срезу талии, совмещая линии середины, сложив детали изнаночными сторонами .
- Сколоть детали булавками поперек срезов.

Приметать срез пояса (шов 1 см)



Притачать пояс, отступая 1 мм от сметки, делая закрепки в начале и конце строчки



Удалить сметку и заутюжить пояс
наверх





- Подогнуть второй срез пояса, приметать его по срезу талии
- Притачать второй срез пояса
- Строчку можно сделать сразу по всему поясу

Отвернуть нагрудник вверх и
приколоть пояс к нагруднику



Настрочить пояс на нагрудник, делая
закрепки ,отступая 1мм от сгиба



- Отутюжить фартук
- Самоконтроль !
- Какие правила по технике безопасности мы должны соблюдать?

